

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS FECALES

Departamento de Salud Comunitaria del Estado de Michigan

IMPORTANTE: En caso de que la muestra sea recibida ya sea: no bien sellada o escapando líquido del frasco, no bien etiquetada, o sin haber completado la hoja de requisición del examen... la muestra no será procesada.

1. El Kit o paquete que Usted tiene consiste de uno o dos tubos que contienen un líquido que preserva a la muestra para su transporte al laboratorio. **Los líquidos son venenosos.** Manipule estos tubos con mucho cuidado, manténgalos fuera del alcance de los niños, y que por ningún motivo sean ingeridos estos líquidos.
2. Recoja la muestra fecal de la siguiente manera; **No trate de pasar las deposiciones fecales directamente en el tubo. No orine sobre las deposiciones fecales o en el tubo. No haga las deposiciones fecales en un toilet o inodoro.** Las deposiciones fecales tienen que ser hechas en un recipiente limpio y seco, el cual pueda ser descartado luego. Por ejemplo: use un videl o inodoro de cama, o algún recipiente de plástico, de boca grande, que este limpio y seco, como un recipiente de margarina, o un cartón vacío de leche, que este seco y limpio, al que se le corta la parte superior.
3. Abra los tubos, uno a la vez, y usando la cuchara de colección de muestras que se encuentra en la tapa del tubo, recoja cucharétas llenas de muestra tomando de las áreas en que la materia fecal aparezca con sangre, o mucosa o más líquida. Deposite la muestra en el tubo hasta que el contenido llegue a la línea roja de la etiqueta. Si la materia fecal es dura, por favor trate de recoger pequeñas muestras de los dos extremos, y de la mitad.
4. Gire la tapa en cada tubo hasta que quede bien cerrado. Luego agite cada tubo vigorosamente hasta que el contenido se vea bien mezclado. Lave bien sus manos, y luego proceda a:
5. Colocar los tubos correctamente etiquetados (con la información apropiada en la etiqueta) y **envueltos en un material absorbente como una toalla de papel, o servilleta** en la funda de plástico provista en este paquete, y luego, ponga esta funda con los tubos en el envase (bote) de tapa de aluminio y gire la tapa hasta que quede bien asegurada.
6. Envuelva la hoja **completada** con la requisición del test o examen de laboratorio **al rededor** del envase (bote) con la tapa de aluminio bien sellado.
7. Deposite el envase (bote) con la hoja de requisición en el recipiente de cartón. Asegúrese que éste sea bien tapado, y **asegure la tapa con tape o cinta adhesiva.**
8. Aplique la etiqueta de muestra o espécimen clínico, (asegúrese que tenga la dirección de retorno) al recipiente de cartón, y envíelo a los laboratorios del Departamento de Salud Comunitaria del Estado de Michigan por la vía más rápida y conveniente posible. (Ejemplo: servicio de acarreo, por bus, o por correo expreso, etc.)